

# Limit

Guida alla configurazione e all'uso



## Limit v5.3.3

per Windows 95/98/ME/NT/2000/XP

versione FREEWARE

Versione client di Limit Server

Numero Seriale

50PWD

Copyright 2002-2003 by

Str@ppato Software - Strappato Valentino

<http://www.strappato.it> - [mail@strappato.it](mailto:mail@strappato.it)

Avviso: questo programma è protetto dalle leggi di copyright sul software

Copyright 1999/2003 by Str@ppato Software  
Via Ginelli, 33  
60131 Ancona  
Cell. 328 2316774  
Tel-fax 178-6050140

*Limit* è un programma da usare per limitare (da qui il nome) l'accesso alle risorse del computer per utenze non controllate, come ad esempio l'affitto temporaneo del computer, da parte di locali aperti al pubblico, per l'accesso ad Internet, il gioco in rete su pc, etc.



Abilita l'uso del computer solo dopo l'inserimento di un codice utente e password, può nascondere o disabilitare diverse funzioni del sistema operativo



Consentendo l'uso solo ad alcuni programmi, si possono evitare malfunzionamenti dovuti a cancellazioni, cambi di configurazione accidentali o intenzionali del computer affittato.




liberando così il gestore del locale dal controllo del tempo trascorso dall'inizio dell'uso dello stesso.



Inoltre *Limit* è in grado di controllare il tempo trascorso, ed eventualmente bloccare il computer

Può connettersi a Limit.Server per consentire l'autenticazione degli accessi solo tramite un archivio utenti centralizzato nella rete locale oppure in Internet.




Ha una gestione utenti integrata con possibilità di:

- ✓ Inserire il tempo a disposizione che l'utente acquista
- ✓ Specificare una data di scadenza dopo la quale l'account sarà disattivato
- ✓ Registrare data e durata dell'ultimo login

Possibilità di scegliere il tipo di sessione da usare tra le 3 disponibili:


- ❑ Sessione a tempo limitato
- ❑ Sessione libera dove il termine lo decide l'utente
- ❑ Sessione con codice utente e tempo che viene scalato da un "monte ore" prepagato



## Installazione

Dopo aver effettuato l'installazione e riavviato il computer, lanciate *Limit* richiamandolo dal tasto Start, Programmi, Str@ppato Software, Limit.

Solo al primo avvio, il programma mostrerà la finestra qui sotto per avvisarvi che dovrà essere configurato per l'uso.




Premere OK per configurare il programma, Annulla per uscire da *Limit* senza eseguire la configurazione.  
*N.B. Se non verrà fatto, Limit ad ogni avvio chiederà di essere configurato.*

Successivamente sarà mostrata la finestra qui sotto per segnalare la necessità di annotare le password predefinite di Limit.

Il problema si pone, se nella finestra di Setup di Limit, chiederete di avviare automaticamente il programma con Windows.


Se dimenticate la password, l'unico modo possibile di sbloccare il computer sarà quello di cancellare il file Limit.exe nella cartella di installazione (di solito C:\PROGRAMMI\STR@PPATO SOFTWARE\LIMIT)



La successiva finestra vi avvisa delle limitazioni che il programma ha nella sua versione freeware



## Chiave 1 Network ed Explorer




Le chiavi **Network** ed **Explorer** servono ad inibire l'attivazione di alcune funzioni di rete di Windows, come la condivisione di file e stampanti, la visualizzazione delle unità nelle risorse del computer...

Impostazioni suggerite per  
Network ed Explorer:

### Tutte e 5 le chiavi EXPLORER sono consigliate per l'attivazione

<b>NoRun</b>	Disabilita la richiesta di visualizzazione dei dischi del sistema nel browser
<b>NoSetFolder</b>	(Disabilita le cartelle.....)
<b>NoSetTaskBar</b>	(Disabilita la personalizzazione della taskbar)
<b>NoLogOff</b>	(Disabilita il tasto Log off nella finestra richiamata dai tasti CTRL-ALT-DEL di Windows NT/2000)
<b>NoClose</b>	(Disabilita il tasto Chiudi Sessione nella finestra richiamata dai tasti CTRL-ALT-DEL di Windows NT/2000)

## Chiave 2 System




La chiavi **System** permettono la disattivazione rispettivamente di:

- Disabilitare il TASK MANAGER richiamabile tramite i tasti CTRL-ALT-DEL di QUALSIASI versione di Windows. (2000/XP COMPRESI)
- Disabilitare il tasto LOCK WORKSTATION visibile nella finestra del TASK MANAGER di Windows NT/2000
- Disabilitare il tasto CHANGE PASSWORD visibile nella finestra del TASK MANAGER di Windows NT/2000

Impostazioni suggerite per  
System:

**TUTTE**

### Chiave 3 Protezione del computer (desktop, tasto avvio...)



Qui viene effettuata la protezione maggiore sul sistema:

Le voci **Nascondi** e **Disabilita**, effettuano le relative operazioni sui vari componenti del sistema, quali il Desktop, il pulsante di avvio, la barra delle applicazioni, la tray.....

Impostazioni suggerite per  
Protezione del computer:

#### Nascondi

- Desktop nasconde tutte le icone del Desktop
- Pulsante avvio nasconde il pulsante di avvio
- Quick Launch nasconde le icone nella taskbar per l'avvio veloce di programmi

#### Disabilita

- Tasti di sistema (CTRL-ALT-CANC, ALT/ESC, ALT/TAB....)
- Hot Keys CTRL-ESC per richiamare il menù di avvio anche con il pulsante START nascosto

NB: il riquadro Hot Keys è visibile solo per sistemi operativi Windows 2000 ed XP

Per effettuare il test relativo al blocco degli HotKeys, selezionare il tipo di blocco cliccando nella checkbox



corrispondente al tasto da bloccare, premere il tasto "Test" ed attendere ALMENO 2 SECONDI per consentire a *Limit* di effettuare il blocco.

## Chiave 4 Dati della sessione

Path database: D:\Programmi\Str@ppato Software\Limit\

lancio automatico all'avvio di Windows     abilita UTENTE/PASSWORD da database

protezione prima dell'avvio di Windows..... che mantengo durante la sessione   

Carica utenti nella lista iniziale

Immagine logo nella finestra principale:

Scritta scorrevole:  
Istruzioni per l'uso: inserire la password nella casella di testo e premere il tasto AVVIO, buon divertimento.. !

Tipo Sessione

Sessione a tempo limitato  
Durata della sessione: 60 minuti  
 icona lampeggiante per fine sessione...  
1 minuti prima del termine del tempo

Sessione libera  
Costo al minuto EURO 0,20  
con minimo 15 minuti

Sessione con CODICE UTENTE  
Awia User Manager

In questa scheda è possibile impostare alcuni dei parametri fondamentali per il corretto funzionamento di Limit:

### PathDatabase:

Inserire il percorso completo in cui risiede il database eventualmente collegabile a Limit da cui leggere le password ogni volta diverse

*NB: nel caso dell'uso di Limit collegato al suo server (Limit.Server) e con autenticazione utente effettuata tramite lo stesso Server, l'impostazione di questa casella sarà ininfluente.*

### Abilita password da database:

se attiva, la password sarà cercata nel database delle password, altrimenti dovrà corrispondere ad una [predefinita](#)

### Lancio automatico all'avvio di Windows:

spuntare se si vuole far avviare Limit automaticamente all'avvio di Windows

NB: se selezionate questa voce, assicuratevi di conoscere le password standard di Limit per la sua disattivazione

### Carica utenti nella lista iniziale:

spuntare se si vuole far caricare gli utenti inseriti nel sistema Limit nella finestra iniziale di richiesta password, nella casella di riepilogo, consentendo all'utente di scegliere il codice utente, invece di inserirlo manualmente.

(Vedi Utenti di Limit)

**Immagine Logo nella finestra principale:**

Inserire il percorso completo del logo da visualizzare nella finestra principale al posto del predefinito Str@ppato Software.

NB: il logo dovrà avere le dimensioni di 300x100 in formato Bitmap o Jpeg.

**Scritta scorrevole:**

inserire la scritta che sarà visualizzata quando il computer non è in uso (si consigliano brevi istruzioni d'uso per l'utente inesperto)

**Tipo sessione:** La sessione che sarà avviata potrà essere di 3 tipi: libera, a tempo controllato o con utenti.

Durante la **sessione libera**, l'utente ha la possibilità di usare il computer con le limitazioni impostate in questa finestra di setup di Limit , SENZA LIMITI DI TEMPO.

Nella System Tray, posizionandosi sull'icona di Limit , tramite tooltip, saranno mostrati i dati relativi al tempo trascorso ed all'importo speso fino a quel momento.



Durante la **sessione a tempo limitato**, invece, sarà effettuato un controllo del tempo trascorso fino ad un massimo di quello inserito nella casella "durata della sessione".

Sessione a tempo libero

**Costo al minuto:**

inserire il costo al minuto per l'affitto del computer

**con minimo:**

inserire la durata in minuti minima calcolabile per il calcolo dell'affitto.

Sessione a tempo limitato

**Durata della sessione:**

inserire la durata in minuti della sessione d'uso del computer

**Icona lampeggiante per fine sessione:**

spuntare la casella per far lampeggiare l'icona sulla tray

**Quanti** minuti prima dello scadere del tempo

Inserire il numero dei minuti prima dei quali *Limit* dovrà iniziare ad avvisare



TIP – In tutti i campi in cui è richiesto l'inserimento di un nome di file che hanno alla loro destra un pulsante con punti "...", come in figura, premendolo sarà possibile sfogliare il disco del computer alla ricerca del file.



## Sessione con CODICE UTENTE

La sessione con codice utente rappresenta la terza forma d'uso di *Limit*.




Cliccando nel tasto rappresentato qui a fianco, si avvia il programma "Limit UserManager", che consente di inserire utenti nel database.

Questa forma di affitto computer, è studiata per consentire l'uso del computer con tempo prepagato ed a scalare in diverse sessioni, cosa invece impossibile tramite l'acquisto della singola password.

Avviato il programma "Limit UserManager", saranno mostrati nella finestra tutti gli utenti presenti nel database di *Limit*, con i dati relativi ad ognuno di essi.






- ✓ **CODICE UTENTE:**  
il codice dell'utente che dovrà usare per accedere al computer
- ✓ **PASSWORD:**  
la password personale dell' utente
- ✓ **NOME UTENTE:**  
il nome con il quale Limit saluterà l'utente all'avvio della sessione
- ✓ **MINUTI RESIDUI:**  
il tempo residuo in minuti dell'utente
- ✓ **SCADENZA:**  
la data di scadenza oltre la quale l'utente sarà automaticamente disabilitato.
- ✓ **DATA ULTIMO LOGIN:**  
La data del suo ultimo collegamento
- ✓ **DURATA ULTIMA SESSIONE:**  
la durata in minuti della sua ultima sessione.

Nota bene:  
nella versione NON registrata, Limit gestisce fino a 3 utenti contemporaneamente.  
Per richiedere il codice di registrazione contattare:  
Str@ppato Software  
Strappato Valentino – 328 2316774 – Tel.fax 178 6050140

- |   |   |
|---|---|
|  | cancella il contenuto dei campi   |
|  | aggiunge l'utente al database   |
|  | aggiorna l'utente selezionato con i nuovi dati inseriti                   |
|  | elimina l'utente corrente   |
|  | apre la finestra di SETUP per modificare la posizione del database utenti |
|  | esce dal programma  |

## Chiave 5 Inizio e fine sessione



Qui iniziamo a configurare le 3 fasi della sessione : INIZIO, DURANTE e (prossima pagina) FINE

### Lancio le applicazioni:

Se spuntato, le applicazioni elencate nella lista verranno lanciate.

E' possibile inserire le applicazioni da eseguire tramite il tasto AGGIUNGI

### e la bottoniera:

all'avvio della sessione verrà mostrata anche la bottoniera per consentire l'avvio di altri programmi che configuriamo a pagina 13

### Durante la sessione:

#### ... chiudi le finestre aperte che hanno i seguenti titoli:


si potrebbe voler impedire all'utente di aprire determinati programmi.

Se si conosce il titolo della finestra dei programmi da impedire l'uso, inserirlo nella apposita lista.

Limit controllerà ogni 500 (configurabile) MILLISECONDI (ogni ½ secondo) ed eventualmente chiuderà le finestre che con il titolo in lista.

NB: usare con cautela questa opzione, poiché inserendo titoli di finestre di sistema di Windows, Limit le chiuderà e potrebbe causare instabilità di sistema.

## Chiave 6 Alla chiusura della sessione



### Mando messaggio:

spuntare la casella ed inserire il messaggio che si vuol visualizzare alla chiusura della sessione.

### Operazioni sulle applicazioni:

Si possono eseguire operazioni sulle applicazioni aperte all'inizio della sessione tipo:

**Chiudo** - termina le applicazioni

N.B. il comando **Chiudo**, terminerà le applicazioni senza consentire il salvataggio di eventuali dati non salvati

**Riduco ad icona** – riduce ad icona le applicazioni aperte mantenendole in esecuzione, ma in ogni caso l'utente non può continuare ad usarle SOLO se la barra delle applicazioni è nascosta o disabilitata

### Suona file Wav

Il file di tipo wav è un file di tipo sonoro che può essere usato per segnalare acusticamente il termine della sessione ed il percorso completo del file deve essere inserito nella casella di testo sottostante la casella di spunta.

### Ripristina lo sfondo del desktop:


Al termine della sessione, ripristina lo sfondo del desktop con l'immagine inserita nella casella di testo e cosa molto importante, ripristinare lo sfondo del desktop di Windows (sarebbe imbarazzante mostrare al pubblico la foto di qualche sexy star in posizione osé inserita per errore dal navigatore di turno.



TIP - Se nessuna immagine verrà selezionata per rimpiazzare lo sfondo del desktop, lo stesso sarà ripulito da eventuali immagini inserite.

SE CREATE IL LOGO DEL VOSTRO LOCALE IN FORMATO .BMP LO POTETE FAR INSERIRE DA LIMIT COME SFONDO.

## Chiave 7 Personalizzazione della bottoniera



### Sulla bottoniera i programmi dell'avvio:

Configura la bottoniera, che verrà visualizzata all'avvio della sessione, con i programmi che saranno lanciati all'avvio della stessa dando la possibilità di rieseguirli durante la sessione stessa.

(Gli stessi sono anche disponibili cliccando sull'icona del *Limit* nella tray e selezionandoli da menù)



(esempio di bottoniera)

### O i seguenti programmi:

sulla bottoniera metto i programmi elencati sotto (clicca su **AGGIUNGI** per aggiungere i programmi)

### Che chiuderò al termine della sessione:

al termine della sessione *Limit* chiuderà anche i programmi che eventualmente sono stati lanciati dalla bottoniera

**Icone: grandi** – bottoniera con icone grandi (32x32)

**piccole** – bottoniera con icone piccole (16x16)

## Chiave 8 Cambio della password Setup / Sessione

The screenshot shows a software window titled 'Chiave 8' with a toolbar at the top containing icons for system, user, and configuration. The main area is divided into two panels:

- Password:**
  - Accesso al SETUP:** A text input field containing 'SETUP'.
  - Avvio sessione:** A checkbox labeled 'Abilita' is checked. Below it is a text input field containing 'AVVIA'.
  - Spegnimento computer:** A text input field containing 'SPEGNI'.
  - Esci da Limit:** A text input field containing 'ESCI'.
  - Two unchecked checkboxes: 'Maschera queste password' and 'Maschera di default il campo password nella finestra di accesso'.
- Attivazione Licenza:**
  - A text input field for 'Ragione sociale dell'attività'.
  - A button labeled 'Registra e Sblocca'.
  - A note: 'Nota Bene: la registrazione consente di eliminare il vincolo dei max 3 utenti inseriti nel database (usabili con il Gestore Utenti)'.

### Accesso al Setup:

consente di cambiare la password attuale, da inserire nella finestra principale di richiesta password all'utente, per l'accesso al pannello di configurazione (Setup)

### Avvio sessione:

consente di cambiare la password per avviare una sessione d'uso del computer

**LA PASSWORD PREDEFINITA DI ACCESSO ALLA FINESTRA DI CONFIGURAZIONE E'**  
**SETUP**

**LA PASSWORD PREDEFINITA PER L'AVVIO DI UNA SESSIONE D'USO DEL COMPUTER E'**  
**AVVIA**



**LA PASSWORD PREDEFINITA PER SPEGNERE IL COMPUTER E'**  
**SPEGNI**

**LA PASSWORD PREDEFINITA PER USCIRE DA LIMIT E'**  
**ESCI**

## Attivazione licenza Limit

E' possibile togliere il blocco dei 3 utenti contemporanei inseriti nella versione freeware di Limit, inserendo la vostra ragione sociale nel campo "Ragione Sociale dell'attività" e richiedendo alla Str@ppato Software il codice di sblocco del programma.


Questo vi consentirà di collegare Limit ad un database con illimitati utenti e di continuare a gestire gli stessi con il Limit UserManager.




Per registrare Limit, procedere nel seguente modo:

1. inserire la Vs ragione sociale
2. cliccare nel tasto "Togli blocco"
3. si aprirà una finestra come quella a fianco
4. comunicate a [mail@strappato.it](mailto:mail@strappato.it) i dati di "DENOMINAZIONE DITTA" (nella figura "Internet Cafè "La voce della Luna") ed il codice computer (124 853 771). Cliccando nel tasto "Invia richiesta tramite email" verrà

creato un messaggio di posta elettronica con il Vs client di post predefinito e con tutti i dati necessari alla richiesta di registrazione.



Sarete immediatamente contattati dalla Str@ppato Software e dopo aver richiesto l'attivazione del Limit, riceverete un codice da inserire cliccando nel tasto "OK voglio inserire il codice per attivare Limit" e si aprirà una finestra nella quale potrete inserire il codice di attivazione comunicatoVi per sbloccarlo. Cliccare poi nel tasto con la chiave.



## Chiave 9 File LOG

Password o utente come nome del file LOG

Path file log:  ...

Nome file log:

Cancella file log quando...

supera i  Kb

oppure ogni  giorni

Attiva modalità DEBUG

Registra i seguenti eventi

- Avvio sessione
- Fine sessione
- Lancio programmi
- Siti visitati con browser
- Password errate

### Usa password/Utente nome file LOG

Se spuntata, Limit userà la password/Codice utente come nome del file LOG in cui saranno inserite le descrizioni delle sessioni effettuate con il Limit (data e ora di avvio/fine)

### Path file LOG:

**Percorso completo del file di LOG (se vuoto, sarà usata la cartella di Limit).**

### Cancella file LOG quando:

#### **supera i**

inserire la dimensione massima in Kb del file LOG.

Limit cancellerà il file LOG dopo che avrà raggiunto le dimensioni inserite.

#### **Ogni**

Inserire il numero massimo di giorni dopo cui verrà cancellato il file LOG.

### Vedi file LOG:

Visualizza il contenuto del file LOG

### Cancella LOG:

Cancella immediatamente il file LOG.

### Registra i seguenti eventi:

Registra i seguenti eventi

- Avvio sessione
- Fine sessione
- Lancio programmi
- Siti visitati con browser
- Password errate

- ✓ **Avvio della sessione**, registra data/ora di avvio sessione
- ✓ **Fine della sessione**, registra data/ora fine della sessione
- ✓ **Lancio programmi**, registra i percorsi completi dei programmi lanciati durante la sessione dalla barra delle icone di Limit.
- ✓ **Siti visitati con browser**, registra l'indirizzo dei siti visitati con il browser durante la navigazione
- ✓ **Password errate**, registra i tentativi di inserimento password errati con data/ora

## Chiave 10 Connessione con server

Connetti al Server con indirizzo IP

Latenza in millisecondi per il collegamento

Il login e password devono essere confermati dal server

Descrizione del client:

Collegamento con Server

Dalla porta

Alla porta

Qui vanno inseriti tutti i dati necessari alla connessione di Limit con il suo Limit.Server tramite il quale potete eseguire diversi controlli nel client.

NB: Tranne l'indirizzo IP, che va modificato inserendo l'IP del computer server, le impostazioni in figura sono consigliate per un corretto collegamento.

### Connetti al Server con indirizzo IP

Spuntare la casella per far comunicare Limit con il Limit.Server ed inserire l'indirizzo IP del computer nel quale è in funzione il programma Limit.Server (esempio: 192.168.10.1)

NB: L'indirizzo IP va inserito come nell'esempio sopra, 4 terzine di numeri da 0 a 255 separate tra di loro con il punto (.). Questo consente di usare un Limit.Server anche al di fuori della rete locale (un altro computer su internet, per sempio) e che sia visibile da tutti i Limit.

### Latenza in millisecondi per il collegamento:

Inserire sempre 5000 (5 secondi)

### Login e password devono essere confermati dal server:

Quando nel computer con *Limit* un cliente inserisce il suo CODICE UTENTE e PASSWORD, questo viene verificato nel database UTENTI posizionato nel percorso specificato [nella finestra di configurazione](#). Questo consente di condividere un database utenti in una rete locale, ma per maggiore sicurezza, usando il Limit.Server questo può autenticare un utente senza aver bisogno di condividere cartelle.

### Descrizione del client:

Inserire una breve descrizione del client.

Questa sarà visualizzata nel Limit.Server e faciliterà l'identificazione della postazione collegata al server.

### Collegamento con server:

Indicare il range di porte da usare per il collegamento con il server

NB: Il campo "Dalla porta" non dovrà essere minore della porta iniziale configurata nel server ed il campo "Alla porta" non dovrà essere maggiore della porta finale configurata nel server.

Avete terminato di configurare *Limit*.



Premete il tasto OK per archiviare le modifiche nel registro di sistema

*Limit* vi mostrerà la finestra principale.

A sinistra della finestra viene visualizzato il nome del programma, la versione ed il codice associato ad esso.

Questo codice è lo stesso che viene usato per riconoscere le password da usare nel sistema.

Infatti *Limit* viene fornito GRATUITAMENTE di 50 password da usare con il Vs clienti per affittare il computer.

*Limit* è un programma gratuito senza scadenza o necessità di registrazione se desiderate usarlo con una sola password per far accedere il Vs cliente (la predefinita è AVVIA) da inserire nel campo password.

*Limit* avvierà la sessione e la terminerà forzatamente al trascorrere del tempo [indicato nella finestra di configurazione](#). Chiaramente, il cliente può reinserire di nuovo la password ed avviare una nuova sessione. Questa modalità gratuita può essere usata solo se il computer da affittare è vicino alla cassa, visibile dal gestore del locale per evitare clienti "furbi" che reinseriscono la password.

Un'altra modalità d'uso è con le 50 password fornite GRATUITAMENTE con *Limit*.

Queste sono memorizzate nel database principale e vengono scalate AUTOMATICAMENTE ALL'INIZIO DELLA SESSIONE.



Limit 5.3.2 \* 50PWD

Quando vengono esaurite le 50 password, potete richiederne altre alla Str@ppato Software.

I prezzi sono pubblicati nel sito internet all'indirizzo <http://www.strappato.it/limit/prezzi.html>

Il problema maggiore di questa modalità è dovuto al fatto che, se il computer necessita un riavvio a metà sessione, la password appena usata non potrà essere riusata, ma il gestore del locale dovrà fornirne un'altra al cliente.

La modalità ottimale d'uso di *Limit* è usarlo con il suo database di [UTENTI e PASSWORD](#) gestiti autonomamente da voi con il Limit UserManager.

Tramite questo programma siete in grado creare utenti, assegnare password e tempo prepagato ad ogni cliente che potrà consumare in diverse sessioni ed anche in tempi diversi.

Potete inoltre assegnare una data di scadenza entro la quale il tempo deve essere consumato.



## Avviare una sessione d'uso del computer

La finestra principale, quella di richiesta password che vi sarà mostrata, potrà essere diversa a seconda della sessione che si è scelto di usare.

Infatti, se avete scelto la sessione con utenti e password, la finestra sarà come quella qui sotto, con un campo per inserire il codice utente ed un altro per la password.



Diversamente vedrete solo la casella per inserire la password.

E' possibile personalizzare sia il logo visibile sotto il bottone, sia la scritta scorrevole sotto il logo stesso, entrando nella [configurazione](#) di *Limit*.

- ✓ Inserite **AVVIA** per iniziare una sessione d'uso con *Limit* della durata dei minuti che voi avete specificato nella finestra di setup (60 minuti predefiniti)
- ✓ Inserite **SETUP** per accedere come **LIMIT ADMINISTRATOR** con il quale avrete a disposizione il [pannello azioni disponibili](#).



*NB: il campo CODICE UTENTE sarà visualizzato, SOLO se Limit viene configurato all'uso con utenti. Di conseguenza lo stesso campo sarà una casella di riepilogo, se nella [FINESTRA DI CONFIGURAZIONE](#) è stato scelto di caricare gli utenti nella casella.*

- ✓ Inserite **ESCI** per uscire da *Limit* e usare normalmente il computer
- ✓ Inserite **SPEGNI** per spegnere il computer direttamente da *Limit*

## Cosa succede durante una sessione d'uso


Avete inserito AVVIA ed avviato una sessione.

Saranno lanciati i programmi configurati nella [FINESTRA DI SETUP](#) e verrà mostrata la bottoniera per le altre applicazioni configurate.

Nella SystemTray appare l'icona  del *Limit* per avvisare che la sessione è iniziata.



Posizionandosi col cursore sulla stessa sarà mostrato, tramite tooltip, il tempo trascorso della sessione.



Cliccando con un tasto del mouse sull'icona, appare un menù per l'utente del quale seguono le spiegazioni:

### Informazioni su Limit

Mostra questa finestra di info sul programma.

### Termina sessione

Consente di terminare anticipatamente la sessione d'uso del computer. Tutte le applicazioni aperte saranno chiuse (se richiesto nella finestra di configurazione) e verrà richiesta il nuovo la password per avviare la sessione.



### Dati sessione

Mostra una finestra con i dati della sessione in corso: tempo totale, trascorso e residuo.



### Elenco applicazioni

Notepad.exe / Calc.exe

Sono le applicazioni configurate nella barra abilitate per essere usate.

Il menù è composto dal titolo delle applicazione configurate nel setup di *Limit* per un richiamo della stessa dopo una errata o temporanea chiusura.

Se avrete spuntato la casella [AVVISA XX MINUTI PRIMA DEL TERMINE](#), *Limit* avviserà dell'approssimarsi della fine della sessione con un messaggio predefinito e con il lampeggio dell'icona sulla SystemTray.

## Pannello delle azioni disponibili



A questo pannello e' possibile accedere inserendo nella [finestra di richiesta password](#) la password definita nella [finestra di Setup](#) (SETUP se non e' stata cambiata quella di default)



### **Esce dal programma**

Esce dal programma *Limit* e ritorna a Windows.

Tutte le impostazioni , per quello che riguarda la protezione del computer, saranno disattivate per consentire un normale uso dello stesso.



### **Spegne il computer**

Spegne il computer

E' come premere sul pulsante  di Windows e selezionare chiudi sessione/arresta sistema.



### **Lancia una sessione d'uso del computer senza password**

Avvia una sessione d'uso del computer come se fosse stata inserita la password dalla finestra di richiesta password utente.



### **Apri la finestra di Setup parametri del programma**

Mostra la finestra di configurazione di Limit



### **Visualizza il file di LOG**

Consente di editare il file sul quale vengono registrate tutte le sessioni iniziate con Limit



### **Ritorna alla richiesta di inserimento password**

*Limit* è un programma freeware

Per informazioni e/o attivazioni programma contattare

Str@ppato Software

-----  
Strappato Valentino

Cell. 328 2316774

Tel.fax 178 6050140

[mail@strappato.it](mailto:mail@strappato.it)

CODICI PREDEFINITI DI LIMIT, DA USARE DOPO LA PRIMA INSTALLAZIONE E DA CAMBIARE IMMEDIATAMENTE PER EVITARE INTRUSIONI NON DESIDERATE DI UTENTI CHE GIA' CONOSCONO IL PROGRAMMA

<b>Codice</b>	<b>Significato</b>
SETUP	Apre la finestra di SETUP per configurare Limit
AVVIA	Avvia la sessione standard di Limit (senza consumo di password/utente)
SPEGNI	Spegne il computer
ESCI	Esce da Limit e consente di accedere a tutte le risorse del computer

***Nota Bene***

***è caldamente consigliato il cambio delle password predefinite di Limit per evitare di far accedere qualsiasi utente che conosca il programma con le password standard.***

Limit.Client può essere usato in modo gratuito senza limitazioni di tempo.  
Potete affittare i computers ai Vs clienti, per un tempo prefissato che potete decidere autonomamente tramite le 3 modalità classiche del software:

- ✓ **A TEMPO LIMITATO** comunicando al cliente la password FISSA per attivare la sessione
  - **PRO:**
    - Nessuna spesa
  - **CONTRO:**
    - al termine della sessione chiusa automaticamente da Limit allo scadere del tempo prefissato, il cliente potrebbe riutilizzare la password
    - in caso di crash del computer e successivo riavvio è possibile riutilizzare la stessa password, ma il conteggio del tempo ripartirà dall'inizio.
  
- ✓ **SESSIONE LIBERA** comunicando al cliente la password FISSA per attivare la sessione. In questo modo il cliente potrà decidere quando terminare la sessione e pagare al termine. L'amministratore di Limit potrà controllare il LOG per controllare l'orario di inizio e fine ed ottenere il costo finale presente nel file LOG.
  - **PRO:**
    - Nessuna spesa
  - **CONTRO:**
    - al termine della sessione chiusa automaticamente da Limit allo scadere del tempo prefissato, il cliente potrebbe riutilizzare la password
  
- ✓ **CODICE UTENTE** inserendo nel database di Limit fino a 3 utenti (limite della versione GRATUITA), assegnando loro un CODICE, PASSWORD, tempo prepagato da utilizzare anche in diverse sessioni, data di scadenza account....
  - **PRO:**
    - Nessuna spesa
    - il tempo acquistato dal cliente viene scalato ad ogni utilizzo fino ad esaurimento del credito e può essere utilizzato anche in diverse giornate.
  - **CONTRO:**
    - Limit nella versione freeware concede l'inserimento nel database di MAX 3 utenti

Esistono 2 tipologie d'uso del software Limit.Client:

1. SENZA attivazione del software, ma CON ACQUISTO di password a scalare inserite nel database (senza utenti)
2. CON attivazione del software Limit.Client per eliminare il limite dei 3 utenti

#### Modalità 1 – CON ACQUISTO PASSWORD senza utenti

La modalità d'uso di Limit.Client solo con password esonera il gestore del locale, in cui Limit.Client viene installato, dal creare un utente diverso per ogni cliente che voglia affittare il computer.

In questo modo, il gestore del locale, acquisterà dalla [Str@ppato](#) Software una serie di password che consegnerà ai clienti (cartellino stampato, etc...) per consentire loro di sbloccare il computer per un tempo definibile dal gestore stesso (30 minuti, 45, 60...).

Il lato positivo del progetto è nella bassa spesa iniziale sostenuta dal gestore che potrà, anche con 10 (o più) computers su cui sono installati Limit.Client, condividere il database e permettere a diversi clienti di usare le password da lui rilasciate.

Queste non possono più essere riusate poiché vengono cancellate dal database appena il cliente effettua il login.

Questo comportamento toglie la possibilità al cliente di riutilizzare la password appena usata, ma gli impedisce di sfruttare il tempo acquistato in diverse sessioni, poiché LA PASSWORD APPENA USATA VIENE DEFINITIVAMENTE CANCELLATA.

Lo stesso problema si presenta se il computer andasse in crash, il cliente sarebbe costretto a richiedere una nuova password.

## Impostazione della configurazione per la modalità SOLO PASSWORD

Limit - Finestra di setup

Path database: E:\Dev\Limit\

lancio automatico all'avvio di Windows     abilita UTENTE/PASSWORD da database

protezione prima dell'avvio di Windows..... che mantengo durante la sessione   

Carica utenti nella lista iniziale

Immagine logo nella finestra principale:

Scritta scorrevole:  
Istruzioni per l'uso: inserire la password nella casella di testo e premere il tasto AVVIO, buon divertimento.. !

**Tipo Sessione**

Sessione a tempo limitato     Sessione libera     Sessione con CODICE UTENTE

Durata della sessione: 60 minuti

icona lampeggiante per fine sessione...

1 minuti prima del termine del tempo

Costo al minuto EURO 0,20

con minimo 15 minuti

Avvia User Manager

OK    Annulla

Nella finestra di setup:

1. impostare un percorso (Path database) dove Limit dovrà cercare il file LIMIT.MDB che contiene le password attive.  
Questo è il percorso dove dovrà essere copiato il database con password acquistato dalla [Str@ppato Software](#).
2. scegliere il tipo di sessione da attivare.  
Usare la sessione a TEMPO LIMITATO in cui inserirete il tempo che Limit assegnerà ad ogni password inserita.

NB: nella finestra di richiesta password iniziale comparirà solo campo per inserire la password

3. selezionare la casella di spunta "UTENTE/PASSWORD da database" per abilitare Limit a cercare nel database la password inserita.

Per informazioni e/o attivazioni programma contattare

Str@ppato Software

-----  
Strappato Valentino  
Cell. 328 2316774  
Tel.fax 178 6050140  
[mail@strappato.it](mailto:mail@strappato.it)